



CiCAM Gravity インストールマニュアル

株式会社 シーエイティプロダクト

目次

目次.....	2
システム要件.....	2
CiCAM Gravity インストール.....	3
起動時のユーザ設定.....	5
ライセンスファイル設定.....	6

システム要件


◆クライアント PC

- ・ OS : Windows7 以降 64Bit (32Bit は非対応です)
- ・ CPU : Intel CORE i3 以上
- ・ メモリ : 8G 以上
- ・ 解像度 : 1600×900 以上


CiCAM Gravity インストール

CiCAM Gravity は、64Bit 版のみのご提供となります。


1. CiCAM_Gravity_x64.zip を解凍してください。
2. 解凍しましたフォルダ内にあります【setup.exe】を実行してください。
3. 【Visual C++ ランタイムライブラリ】のインストールをするウィンドウが開きますので、【インストール】をクリックしてください。インストール中に PC が再起動される場合がございますのでご注意ください。




4. インストール中に下図のウィンドウが表示された場合は、既に【Visual C++ ランタイムライブラリ】がインストールされておりますので、【閉じる】をクリックして、解凍フォルダにあります【Gravity.msi】を実行してください。




5. 【ライセンス条項】ウィンドウが開きます。使用許諾契約書をご確認後【同意する】を選択して【次へ】をクリックしてください。




6. 下図のウィンドウが開きますので、【次へ】をクリックしてください。




7. 【インストールフォルダーの選択】ウィンドウが開きます。インストールフォルダー等を指定して【次へ】をクリックしてください。



8. 下図のウィンドウが開きますので、【次へ】をクリックしてください。



9. 下図のウィンドウが開きますので、【閉じる】をクリックしてください。




10. Windows10 の場合、スタートメニューに【CiCAM Gravity】グループと【Gravity】のショートカットが生成されます。以上で、インストールは完了です。

起動時のユーザ設定


Gravity 起動にログインする【ユーザ名】を指定します。デフォルトは【Guest】です。

【ユーザ名】は、Gravity のログを追加するコマンドを実行した際に登録されます【ユーザ名】になります。

1. 新規ユーザを登録する際は、【ユーザ登録】をクリックしてください。



2. 【ユーザ登録】ウィンドウが開きます。【ユーザ名】【文字色】【背景色】を設定して【OK】をクリックしてください。【文字色】【背景色】は、Gravity のログを追加するコマンドを実行した際に、表示されます【ユーザ名】に反映されます。




3. 【正式版】【フリー版】をクリックしますと、【Gravity】が起動します。
ライセンスが設定されていない場合は【正式版】はグレーアウトされます。
4. ログインしました【ユーザ名】は、画面の右下に表示されます。

Login[CADPRO]


ライセンスファイル設定

正式ライセンス、評価ライセンスの設定方法


1. ライセンスファイルをインストールフォルダー内の【License】フォルダに保存してください。
デフォルトは【C:¥CADPRO¥Gravity¥License】となります。
2. 【Gravity】を起動します。
3. 下図のウィンドウが表示されます。【フリー版】をクリックしてください。
ライセンスが設定されていない場合は【正式版】はグレーアウトされます。



4. 画面左上にあります【Gravity】のアイコンをクリックして開きますメニューの【ライセンス】を選択しますと【ライセンスチェック】ウィンドウが開きますので、【ライセンスファイル】の【変更】をクリックして保存しましたライセンスファイルを選択して、【OK】をクリックしてください。



5. Gravity を再起動しますと【正式版】が選択可能となりますので【正式版】をクリックしてください。



以上で、ライセンスファイル設定は完了です。